

Установка клиентской части

Установка клиентской части программы Abonement Manager

Действия производятся на компьютере, который будет являться рабочим местом. Обратите внимание, что количество рабочих мест ограничено количеством купленных лицензий. Машина, являющаяся сервером, одновременно может являться рабочим местом.

1. Создайте папку **FITNESS** и скопируйте в неё папки **LIB, EXE , Report** из папки **\fullVersionver...**
2. В системную переменную PATH добавьте путь до папки LIB (например, **C:\UCS\FITNESS\LIB**).
3. Пропишите в файле **abonementmanager.ini**, находящийся в папке **\FITNESS\EXE** путь до используемой базы данных:

```
[ database]
dbname = сервер/3080: C: \UCS\FITNESS\IBDATA\fitness. FDB
;где сервер – это имя или ip адрес компьютера, где установлена серверная часть, например
127. 0. 0. 1/3080: C: \FITNESS\IBDATA\FITNESS. FDB
```

4. Укажите в файле **abonementmanager.ini** путь до ПК, где запущен сервер блокировок (ServerT1.exe) в секции [LOCK.SERVER]. Проверьте, что номер порта совпадает с указанным в файле LockServer.ini

```
[ LOCK. SERVER]
TCPHost = 127. 0. 0. 1
TCPPort = 1111
```

5. Если используется считыватель карт (TcpCardReader), проверьте, что в файле `abonementmanager.ini` указано значение "1" в строке **UseTCPCardReader=1**.
В секции [HARDWARE.READER] Параметр "COMPORT" поставьте равным несуществующему порту, например, "99".

6. В **abonementmanager.ini** в секции **[Defaults]** есть возможность настроить WEB-камеру (например, для получения изображений клиентов и сохранения их в карточке клиента):

usecamera=0 - использовать WEB-камеру. По умолчанию 0 - не использовать.

usecamera=1 - при открытии карточки клиента будет видно на экране изображение с камеры. Кнопка "**Фотографировать**" в карточке клиента сделает снимок с камеры и сохранит его как фотографию клиента.

DefaultCameraName=Eye 312 - Название WEB-камеры (из списка устройств Windows).

7. Проверьте наличие файла `gds32.dll` в папке **\FITNESS\EXE** (или **C:\UCS\FITNESS\LIB**).
Если файл отсутствует, скопируйте **fbClient.dll** из папки **\fullVersionver...\FireBird_2_5\bin** в одну из этих папок и переименуйте новый файл в `gds32.dll`.

8. При подключении ККТ должен быть прописан параметры:

```
[pos]
RunPosDllName=URunPos.dll
```

```
[defaults]
StdKioskCode= Код киоска в программе
```

Подключение ККТ

9. В первый раз программы нужно запустить **от имени администратора**, иначе необходимо вручную зарегистрировать **midas.dll** из папки **\LIB** и **frDlgDef.dll** в папке **\Reports\dll** с помощью следующей команды (прописать в консоли windows, запущенной от имени администратора):

```
regsvr32 C:\UCS\FITNESS\LIB\midas.dll
```

```
regsvr32 C:\UCS\FITNESS\REPORTS\DLL\frDlgDef.dll
```

10. Создайте на рабочем столе ярлыки для `Abonementmanager.exe` и `FReports.exe`.

Версия #5

Денис Сорокин создал 29 July 2021 07:50:12

Андрей Комаров обновил 18 December 2024 13:33:41